

burda

style

special 3/2019

«Мода для полных» весна – лето

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

409 Платье ●●●

с рукавами 7/8

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:

Креп 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; гипюровое кружевное полотно 2,75–2,75–2,75–2,80–2,80–2,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; подходящий по цвету лоскут сетки в качестве прокладки для обтачек горловины; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см для нижнего платья, 1 потайная застежка-молния длиной 60 см для верхнего платья и специальная лапка швейной машины для их притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие непрозрачные ткани для нижнего платья и кружевные полотна для верхнего платья.

Важно: у этой модели вдоль горловины, по низу рукавов и низу платья к уже обработанным краям пришиты полосы мотивов из кружевного полотна. В качестве альтернативы можно использовать готовую кружевную тесьму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 27А и 27В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/кружевное полотно и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа (нижнего и верхнего платьев) – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из крепа (нижнее платье):


21 Средняя часть переда со сгибом	1x
22 Боковая часть переда	2x
23 Средняя часть спинки	2x
24 Боковая часть спинки	2x
25 Обтачка горловины переда	1x
26 Обтачка горловины спинки	2x



а) 2 бретели длиной по 45–46–46,5–47–48–48,5 см и шириной по 6 см, включая припуски.

Из гипюрового кружевного полотна (верхнее платье):

27 Перед со сгибом	1x
28 Спинка	2x
29 Рукав	2x
30 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
31 Обтачка горловины спинки	2x



WEBKANTEN

Гипюровое кружевное полотно шириной 140 см



WEBKANTEN

Планы раскладки

Креп шириной 140 см

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Прокладка: прокладку флизелин G 785 приутюжить с изнаночной стороны обтачек горловины нижнего платья (детали 25 и 26). С изнаночной стороны обтачек горловины верхнего платья (детали 30 и 31) приметать сетку.

Пошив:

Нижнее платье

■ Выполнить рельефные швы (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Выполнить средний шов по спинке выше метки разреза. Припуски шва обметать и разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ Выполнить правый боковой шов на платье и обтачке. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль левых боковых срезов пришить потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить левый боковой шов от нижнего среза до потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Бретели вывернуть и приутюжить. Передние концы бретелей приколоть к переду между поперечными метками, бретели направлены при этом вниз.

■ Обтачку горловины приколоть к верхнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу. Припуски по краям разреза платья (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу поверх обтачки. Вдоль линии горловины проложить строчку, закрепив передние концы бретелей. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину – см. «Это надо знать» на стр. 2. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии вручную.

■ Задние концы бретелей приколоть к спинке между поперечными метками. После примерки пришить к обтачке с изнаночной стороны вручную.

■ Припуск на подгибку низа нижнего платья обметать и заутюжить на изнаночную сторону, для этого края разреза на спинке еще раз отвернуть. Припуск на подгибку низа пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

Верхнее платье

■ На передне и частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям

середины переда и спинки.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить швы рукавов (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить.

■ Рукава втачать (контрольные метки 7 и 8). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на перед/спинку выше скругления проймы.

■ Вдоль краев разреза спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от метки разреза до потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ На обтачке выполнить плечевые швы (контрольная метка 9). Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить.

■ Обтачку горловины приколоть к верхнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу. Припуски по краям разреза платья (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу поверх обтачки. Вдоль линии горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину – см. «Это надо знать» на стр. 29. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии вручную.

■ Припуск на подгибку низа верхнего платья обметать и заутюжить на изнаночную сторону, для этого края разреза на спинке еще раз отвернуть. Припуск на подгибку низа пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.


■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками.

■ Из кружевного полотна вырезать полосу с мотивами. Полосу приколоть вдоль горловины, нижних краев рукавов, а также по низу платья так, чтобы края мотивов выступали. Полосу у швов подвернуть напротив друг друга, у краев разреза отвернуть на изнаночную сторону, у застежки на молнию подвернуть и пришить вручную.

Это надо знать

Обтачку настрочить на припуски шва

Если срезы обтачиваются обтачкой, подкладкой или мешковиной кармана, а чисто вытачанные края позже не отстрачиваются отделочной строчкой, то обтачку или подкладку следует настрочить на припуски шва притачивания. В этом случае края будут лежать ровно и красиво даже после стирки, а обтачка или подкладка не будут выглядывать с лицевой стороны. Для этого обтачку и т. д. после срезания припусков шва притачивания отвернуть поверх шва и настрочить с лицевой стороны на припуски шва близко к шву. Эта строчка будет видна только с изнаночной стороны изделия.



Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

